

仕訳BIEX for SuperStream

【評価版】インストールマニュアル

第1.0版

改定履歴

日付	内容	版数
2009/5/28	初版作成	1.00

目次

1. 事前確認		
1. 1 『仕訳BIEX for SuperStream』【評価版】について	P4
1. 2. SuperStreamのバージョン確認	P4
1. 3. ダウンロード & ファイル解凍	P4
1. 4 稼働条件	P5
2. サーバインストール作業		
2. 1. インストールの準備	P7
2. 2. インストールの実施	P9
3. クライアント設定作業		
3. 1. 「クライアントプログラム」の配備	P10
3. 2. 各種設定	P10
4. 動作確認		
4. 1. 動作確認作業	P13
4. 2. 動作確認でエラーが発生したら。。。。	P14
5. アンインストールについて		
5. 1. サーバアンインストール作業	P15
5. 2. クライアントアンインストール作業	P16

※「仕訳BIEX for SuperStream」は、Excel(R) spreadsheet software ベースのアプリケーションです。

※Microsoft, Excel, および Windows は、米国Microsoft Corporation の、米国、日本、
およびその他の国における登録商標、または商標です。

1 事前確認と事前作業

1. 1. 『仕訳BIEX for SuperStream』【評価版】について


- 1) 『仕訳BIEX for SuperStream』【評価版】は、【製品版】と画面操作方法等は全く同じになります。
但し、【製品版】と異なり、バッチインプットを実行しても、SuperStreamの外部仕訳ワークには書き込まれません。

1. 2. SuperStreamのバージョン確認

- 1) SuperStreamのバージョンによって、サーバのインストールプログラムが異なりますので、
運用しているバージョンを必ず確認して下さい。

※SuperStreamのバージョン確認方法

SuperStreamにログインし、各画面の「Help」→「バージョン情報」で確認して下さい。



1. 3. ダウンロード & ファイル解凍

- 1) SuperStreamのバージョンに応じたソフトウェアを、当社ホームページよりダウンロードして下さい。

http://www.kicnet.co.jp/solution/accounts_sales/superstream/info.html

上記規約に同意する。

SuperStream バージョン	マニュアル	ソフトウェア
20060731 版以前	インストールマニュアル 操作マニュアル	規約に同意してダウンロード
20070731 版以降	インストールマニュアル 操作マニュアル	規約に同意してダウンロード

※ダウンロードしたEXEファイルを実行すると、以下のソフトウェアのフォルダ群が展開されます。

【フォルダ構成】

- └─【仕訳BIEX 評価版】2006年以前
 - └─クライアントプログラム
 - └─環境設定
 - └─サーバープログラム
 - └─01オブジェクト
 - └─02データ登録
 - └─03バッチスクリプト
 - └─11インストール
 - └─21ログ
 - └─D1ドキュメント
 - └─Oracleクライアントインストールガイド

1. 4 クライアント稼働条件

1) 『仕訳BIEX for SuperStream』を実行する為の稼働条件(クライアントPC)

- ① SuperStreamを使用しているクライアントPCである事
- ② Oracleのoo4oがインストールされている事

2) Oracleのoo4oのインストール確認方法


① Excelの「Visual Basic Editor」の参照設定で「Oracle InProc Server xx.0 Type Library」が参照可能であることを確認して下さい。

Oracleクライアントのバージョンによって名称が異なります。


9i → 「Oracle InProc Server 4.0 Type Library」

10g → 「Oracle InProc Server 5.0 Type Library」


I. Excelの[ツール]→[マクロ]→[Visual Basic Editor]



II. [ツール]→[参照設定]





III. 「Oracle InProc Server xx.0 Type Library」が一覧にある事



★注意★

※「Oracle InProc Server xx.0 Type Library」が複数バージョンある場合は、『仕訳BIEX for SuperStream』を実行できません。(通常複数バージョンはインストールされません) Oracleのアンインストールが正常に行われていない可能性があるため Oracleの再インストールを実施して下さい。

- ②「Universal Installer」で「oo4o」がインストール済みであることを確認して下さい
 ※oo4oとは、「Oracle Objects for OLE」



- 3) Oracleのoo4oがインストールされていない場合

- ①Oracle製品CD-ROMからのOracleクライアントインストールでoo4oをインストールして下さい。

【注意事項】

- ・「カスタム」でインストールすること
- ・「OracleHome」の指定は、既存のフォルダにすること

◎Oracle9iの場合

「カスタム」で「Oracle Windows Interface 9.2.0.1」を追加選択する。
 もしくは「Oracle Data Provider for .NET 9.2.0.4」が含まれるように追加します。

◎Oracle10gの場合

「カスタム」で「Oracle Windows Interfaces 10.2.0.1.0」を追加選択します。

2. サーバインストール作業

2. 1. インストールの準備

1)サーバプログラムの確認

ダウンロード&解凍した、サーバプログラムの確認を行います。

- └─サーバプログラム
 - ├─01オブジェクト
 - ├─02データ登録
 - ├─03バッチスクリプト
 - ├─11インストール
 - ├─21ログ
 - ├─D1ドキュメント
 - └─Oracleクライアントインストールガイド

2) SuperStreamのOracleスキーマである【COREDBA】のパスワードが【COREDBA】ではない場合、インストール用バッチファイルの中身を修正する必要があります。パスワードが【COREDBA】の場合は当作業は不要です。3)にお進み下さい。

【修正対象】


サーバプログラム¥11インストール

①[Install_Trial.bat]

②[UnInstall.bat]

③[インストール確認.bat]

※メモ帳などで開き、下記の箇所のパスワードを変更して下さい。



```
Install_Trial.bat - メモ帳
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)
@echo /*****
@echo SCRIPT-NAME : エクセル仕訳バッチインプット用
@echo           : DB環境構築バッチSQLスクリプト
@echo Rev.       : 1.00
@echo SPECIAL NOTE : ##### 【トライアル版】 #####
@echo -----
@echo Copyright(C) KISSEI COMTEC CO.,LTD. All Rights Reserved.
@echo *****/
@echo off
rem 初期化
set CONNECT_DB=
rem 入力要求
set /P CONNECT_DB="SuperStreamDB接続文字列を入力してください: "
@echo on
@echo 処理開始!
@echo off
SQLPLUS coredba/coredba%CONNECT_DB% @.¥03/バッチスクリプト¥install_trial > ..¥21ログ¥Result.txt
exit
```

実際のパスワードに変更
※デフォルトはcoredba

- 3) 【評価版】をインストールする事により、SuperStreamのデータベースサーバにオブジェクトが生成されますが、SuperStreamの標準機能に影響はありません。但し、アドオンなどで**同名のオブジェクトを生成**している場合、既存のオブジェクトは破棄されてしまう可能性があるため注意が必要です。

※『仕訳BIEX for SuperStream』【評価版】にて生成されるオブジェクト一覧については、

別紙『仕訳BIEX for SuperStream』体験版のご案内』を参照下さい。

オブジェクト及びインストールの確認方法

サーバープログラム¥11インストール¥インストール確認.batを実行すると以下の画面が表示されるので、インストール対象のSuperStream接続文字列(インスタンス名)を入力し実行してください。

名前 ▲	サイズ	種類	更新日時
Install_Trial.bat	2 KB	MS-DOS バッチ ファ...	2009/06/05 19:09
UnInstall.bat	1 KB	MS-DOS バッチ ファ...	2009/05/28 17:37
インストール確認.bat	2 KB	MS-DOS バッチ ファ...	2009/06/25 16:59

★未インストール状態及びオブジェクトなし★

```

C:\> C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
/*****
SCRIPT-NAME : エクセル仕訳パッチインプット用
              : DB環境構築オブジェクト確認
Rev.        : 1.00
SPECIAL NOTE: ##### 【トライアル版】 【製品版】 共用#####
-----
Copyright (C) KISSEI COMTEC CO.,LTD. All Rights Reserved.
*****/
SuperStreamDB接続文字列を入力してください: core4kctsv09
-----
オブジェクト確認開始!

データベースには未インストールです。
オブジェクト件数: 0

オブジェクト確認終了!
-----
続行するには何かキーを押してください . . .

```

オブジェクトが登録されていないので、インストール可能です。

★インストール済み及びオブジェクトあり★

```

C:\> C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
/*****
SCRIPT-NAME : エクセル仕訳パッチインプット用
              : DB環境構築オブジェクト確認
Rev.        : 1.00
SPECIAL NOTE: ##### 【トライアル版】 【製品版】 共用#####
-----
Copyright (C) KISSEI COMTEC CO.,LTD. All Rights Reserved.
*****/
SuperStreamDB接続文字列を入力してください: core4kctsv09
-----
オブジェクト確認開始!

*****
データベースにインストール済みです。
オブジェクト件数: 13
*****
ECHO は <OFF> です。
-----
オブジェクト一覧

オブジェクト      ,タイプ      ,作成日付
XBSQL_DECRYPT      ,FUNCTION    ,2009.06.22 18:54:41
XBSQL_PB100001    ,PACKAGE     ,2009.06.22 18:54:39
XBSQL_PB100001    ,PACKAGE BODY,2009.06.22 18:54:40
XBSEQ_BAT_NO      ,SEQUENCE    ,2009.06.22 18:54:38
XBSEQ_DEN_ID      ,SEQUENCE    ,2009.06.22 18:54:38
XBCLIENT          ,TABLE       ,2009.06.22 18:54:38
XBERRLOG          ,TABLE       ,2009.06.22 18:54:38
XBERRMST          ,TABLE       ,2009.06.22 18:54:38
XBEXELOG          ,TABLE       ,2009.06.22 18:54:38
XBLICENSE         ,TABLE       ,2009.06.22 18:54:38
XBPARAMST        ,TABLE       ,2009.06.22 18:54:38
XBSWKWRK         ,TABLE       ,2009.06.22 18:54:38
XB DEN_SELECT_VIEW,VIEW        ,2009.06.22 18:54:38

-----
13行が選択されました。
-----
オブジェクト確認終了!
-----
続行するには何かキーを押してください . . .

```

オブジェクトが既に登録されているので、インストールは出来ません！別途、ご連絡下さい

2. インストールの実施

サーバインストール作業は、SuperStreamのDBサーバにて行うか、
SuperStreamのDBサーバにSQL * PLUSで接続できるクライアントPCにて実行して下さい。

1) サーバプログラム¥11インストール→[Install_Trial.bat]を実行して下さい。

名前	サイズ	種類	更新日時
00_【★評価版★】2007年以降			
01オブジェクト			
02データ登録			
03バッチスクリプト			
11インストール			
21ログ			
D1ドキュメント			
Install_Trial.bat	1 KB	MS-DOS バッチ ファ...	2009/05/18 11:25
Uninstallbat	1 KB	MS-DOS バッチ ファ...	2009/05/28 17:37
オブジェクト確認.bat	2 KB	MS-DOS バッチ ファ...	2009/05/29 16:30

2) 以下の画面が表示されますので、インストール対象のSuperStream接続文字列(インスタンス名)を入力し、Enterで実行して下さい。
評価版は、ライセンス数の入力が可能となりますので、御使用のライセンス数を入力し、Enterで実行してください。(上限100)

```
C:\> C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

/*****
SCRIPT-NAME : エクセル仕訳バッチインプット用
              : DB環境構築バッチSQLスクリプト
Rev.        : 1.00
SPECIAL NOTE: **** 【トライアル版】 ****
-----
Copyright(C) KISSEI COMTEC CO.,LTD. All Rights Reserved.
****/
SuperStreamDB接続文字列を入力してください: core4kctsv09
処理開始!
処理終了!
使用ライセンス数を入力してください: 
```


3) 実行ログを確認し、処理が正常終了している事を確認して下さい。

名前	サイズ
00_【★評価版★】2007年以降	
01オブジェクト	
02データ登録	
03バッチスクリプト	
11インストール	
21ログ	
D1ドキュメント	
Result.txt	8 KB

3. クライアント設定作業

3. 1. 「クライアントプログラム」の配備

クライアントプログラムフォルダを、各クライアントPCにコピーします。




3. 2. 各種設定

1) 設定ファイル内のSuperStreamDBサーバの接続文字列を指定し、ファイルの保存を行う。

【修正ファイル】

[環境設定]→[KCXB.ini]




2) 各クライアントPCのORACLEのバージョンによって、[環境設定]フォルダ内の以下のファイル名を

仕訳バッチインプット共通モジュール.xla に変更して下さい。

9iの場合	仕訳バッチインプット共通モジュール(9i).xla
10gの場合	仕訳バッチインプット共通モジュール(10g).xla


3) 「【管理者用】メンテナンス.xls」を起動し、使用する端末のMACアドレスを登録します。
 ※「マクロを有効にする」で実行します。



①ログインします



②「クライアント情報」のシートを選択し、MACアドレスの欄にMACアドレスを入力し、[更新]ボタンを押します。



※【注意事項】

MACアドレスは、下記のmacアドレス取得方法の一覧画面に表示されているように、
-(ハイフン)ありで登録してください。

※macアドレスの取得方法
コマンドプロンプトを開き、[ipconfig /all]のコマンドを実行します。
「Physical Address」の部分

```
C:\> 選択 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\> IPCONFIG /ALL

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . :
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . :
IP Routing Enabled. . . . . :
WINS Proxy Enabled. . . . . :
DNS Suffix Search List. . . . . :

Ethernet adapter ワイヤレス ネットワーク接続:

Media State . . . . . :
Description . . . . . :
Physical Address. . . . . :

Ethernet adapter ローカル エリア接続:

Connection-specific DNS Suffix . . . :
Description . . . . . : Intel(R) 82566MM Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-1D-72-86-0C-9D
Dhcp Enabled. . . . . :
Autoconfiguration Enabled . . . . . :
IP Address. . . . . :
Subnet Mask . . . . . :
Default Gateway . . . . . :
DHCP Server . . . . . :
DNS Servers . . . . . :

Primary WINS Server . . . . . :
Lease Obtained. . . . . :
Lease Expires . . . . . :

C:\>
```

3) 作業が完了したら、一度EXCELブックを全て閉じてください。

4. 動作確認


4. 1. 動作確認作業

1クライアントプログラムフォルダの、「仕訳BIEEX.xls」をクリックします。

※「マクロを有効にする」で実行します。



2) ログイン画面が表示され、ログインが正常に行われる事を確認して下さい。



※操作説明については、別紙「運用マニュアル」を参照下さい。

4. 2. 動作確認でエラーが発生したら。。。。


1)「アドインファイルが見つかりません」エラー 【エラーメッセージ】



【対処方法】

- ①実行したExcelファイルと同じ場所に『環境設定』フォルダが存在することを確認して下さい。
- ②『環境設定』フォルダ内に、[仕訳バッチインプット共通モジュール.xla]がある事を確認して下さい。
→ない場合、3. 2 2)のファイル名変更を行って下さい

2)「端末IDが存在しません」エラー



【対処方法】

- ①SuperStreamのインストールディレクトリから [ClientMGR.exe]を起動してください。
- ②クライアント情報のMACアドレスを確認し、3. 2 3)の「【管理者用】メンテナンス.xls」で登録したMACアドレスと同じことを確認して下さい。

【注意】

[ClientMGR.exe]で登録するMACアドレスは、必ず、-(ハイフン)なしで登録してください。



5. アンインストールについて

本ソフトウェアを試用・評価後、本ソフトウェアをサーバ環境及びクライアント環境から、お客様自らが消去しなければなりません。

5. 1. サーバアンインストール作業


1) アンインストールの実施

サーバプログラム¥11インストール→[UnInstall.batを実行して下さい。]



名前	サイズ	種類	更新日時
00_【★評価版★】2007年以降			
01オブジェクト			
02データ登録			
03バッチスクリプト			
11インストール			
21ログ			
D1ドキュメント			
Install_Trial.bat	1 KB	MS-DOS バッチ ファ...	2009/05/18 11:25
UnInstall.bat	1 KB	MS-DOS バッチ ファ...	2009/05/28 17:37
オブジェクト確認.bat	2 KB	MS-DOS バッチ ファ...	2009/05/29 16:30


3) 以下の画面が表示されますので、インストール対象のSuperStream接続文字列(インスタンス名)を入力し、Enterで実行して下さい。



```
C:\> C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

/*****
SCRIPT-NAME : エクセル仕訳【アンインストール】用
              : DB環境【アンインストール】SQLスクリプト
Rev.         : 1.00
SPECIAL NOTE: 【製品版】 【トライアル版】 共用
-----
Copyright(C) KISSEI COMTEC CO.,LTD. All Rights Reserved.
*****/
SuperStreamDB接続文字列を入力してください: ■
```

4) 実行ログを確認し、処理が正常終了している事を確認して下さい。



5. 2. クライアントアンインストール作業

1) 3. 1. 「クライアントプログラム」の配備で、各クライアントPCにコピーした、クライアントプログラムフォルダをPC上から削除して下さい。

※本ソフトウェアはレジストリ等に設定を書き込まない為、フォルダの削除でアンインストールは完了となります。